

コード	意味
000	成功
001	認証成功 (CAVV あり)
002	認証成功 (CAVV なし)
003	Attempt (CAVV あり)
004	Attempt (CAVV なし)
005	MPI キャッシュ折り返し, イシュー未参加
006	未参加 (イシュー or 会員が未参加), ACS (認証サーバ) が障害/停止中
007	認証実行不能, 3D 未対応デバイスなど
008	AMEX, Diners, Discover, Proper
02030105	METHOD が [POST] 以外
02030106	CONTENT-TYPE が [text/xml] もしくは [application/xml] 以外
02030107	CONTENT-LENGTH が存在しないか、0 が指定されている
02030108	CONTENT-LENGTH が 2048 byte より大きい
02030207	XML データが未送信
02030208	XML データが 8192 byte より大きい
02030209	XML データに構文エラーがある
02080113	XML に action が存在しない
02080114	XML の action が空
02080115	無効な action が指定されている
02100114	XML に xid が存在しない
02100117	xid のフォーマットが不正
02100110	xid に紐づくセッションが存在しない
02100112	AuthReq 待ちであるのに PayReq が来た
02100214	XML に PaRes が存在しない
02110114	XML に xid が存在しない
02110117	xid のフォーマットが不正
02110110	xid に紐づくセッションが存在しない
02110112	AuthReq待ちであるのに PayReq が来た
02110317	print_am または、print_addition_valueに"yes"以外が設定されている
02130114	XML に authentication clientip が存在しない
02130117	clientip のフォーマットが不正
02130110	不正な clientip が指定された
02130118	
02130214	XML に authentication key が存在しない
02130217	key のフォーマットが不正
02130210	keyの値が不正
02130337	card.history.action が [send_email] 以外
02130414	card.history.key が存在しない
02130437	card.history.key が [sendid] 及び [telno] 以外
02130514	XML に card.number が存在しない
02130517	
02130619	card.number のフォーマットが不正
02130620	
02130621	
02130640	取り扱いできない card.number を指定された ※契約が無いブランドのカード番号を指定された等
02130714	XML に card.expires.year が存在しない
02130717	card.expires.year のフォーマットが不正
02130725	card.expires.year が範囲外
02130814	XML に card.expires.month が存在しない
02130817	card.expires.month のフォーマットが不正
02130825	card.expires.month が範囲外
02130922	有効期限が切れている
02131014	CVV 必須であれば、XML に card.cvv が存在しない CVV 不要であれば、XML に card.cvv が存在している
02131017	card.cvv のフォーマットが不正
02131117	card.name のフォーマットが不正
02131123	card.name が 3 桁以下
02131124	card.name が 51 桁以上
02131214	XML に payment.amount が存在しない
02131217	payment.amount のフォーマットが不正
02131223	payment.amount が -1 円以下
02131224	payment.amount が 10,000,000 円以上
02131314	XML に payment.count が存在しない
02131317	
02131325	payment.count のフォーマットが不正
02131310	
02131326	
02131414	XML に user.telno が存在しない
02131417	user.telno のフォーマットが不正
02131437	user.telno.validation のフォーマットが不正
02131527	user.email が 51 文字以上
02131528	
02131529	user.email のフォーマットが不正
02131537	user.email.language のフォーマットが不正
02131614	XML に uniq_key.sendid が存在しない
02131617	uniq_key.sendid のフォーマットが不正
02131717	uniq_key.sendpoint のフォーマットが不正
02131810	
02131818	該当する過去の決済履歴が存在しない

02090138	
02090230	不正な番組を指定された
02131914	トークン発行後60分以上経過
02180114	取消対象の注文データが存在しない
02180118	取消対象の注文データが既に取消されている
02100431	3-D Secure の認証失敗
02090431	DSとの接続エラー、不正電文受信など
02189999	決済データの状況により理由は様々です。詳細はお問い合わせください。
01001	カード会社決済処理センターメンテナンス
01999	
01002	
01003	
01004	
01005	ゼウスシステムメンテナンス
01006	
01007	
01008	
01009	
02090332	ACSが障害中など様々な理由
02090333	
02080116	
02060103	
02060112	
02060109	
02040103	
02070112	
02070134	
02020103	
02020204	
02010101	
02010102	
02050110	
02050210	
02050310	
02050410	
02050510	ゼウスシステムメンテナンス
02050611	
02050710	
02050835	
02050918	
02051010	
02051135	
02051210	
02051310	
02051410	
02051510	
02051610	
02051710	
02051810	
02051935	
02052011	
02000012	

「erra001001」のように、アルファベット4桁+数字6桁の組み合わせとなった場合、末尾3桁のコードが以下のコード表に対応する

コード	意味
末尾3桁: 002	通信エラー(ゼウス⇒カード会社)
末尾3桁: 003	データエラー(加盟店⇒ゼウス)
末尾3桁: 004	データエラー(ゼウス⇒カード会社)
末尾3桁: 005	カード理由(一時的に利用不可)
末尾3桁: 006	カード理由(無効・復活なし)
末尾3桁: 007	カード理由(有効期限)
末尾3桁: 008	カード理由(支払い方法)
末尾3桁: 012	不正 I P
末尾3桁: 013	一時不正IP
末尾3桁: 015	金額ERR
末尾3桁: 016	決済停止
末尾3桁: 020	有効不正
末尾3桁: 021	電話不正
末尾3桁: 022	不正IPCD
末尾3桁: 024	支払不正 分割回数
末尾3桁: 025	DIV-ERR
末尾3桁: 026	カード不正
末尾3桁: 028	有効期限
末尾3桁: 029	設定不正CD
末尾3桁: 033	番組停止
末尾3桁: 038	偽カード
末尾3桁: 039	LEN-ERR
末尾3桁: 041	Z-STOP
末尾3桁: 043	TEST-停止
末尾3桁: 044	TEST-有効
末尾3桁: 045	TEST-電話
末尾3桁: 046	TEST-MAIL
末尾3桁: 047	TEST-金額
末尾3桁: 048	TEST-IPAD
末尾3桁: 052	Z-STOP
末尾3桁: 053	金額不正
末尾3桁: 054	会員ERR
末尾3桁: 055	SEC-ERR
末尾3桁: 000	決済失敗 (0000000000000000)